

**Achtung:**

Dieses Seite enthält alte Informationen.

Der vr-web.de Email-Service wird nicht mehr angeboten. Diese Doku dient nur noch der Vollständigkeit halber

Zugangsdaten für vr-web.de

Ohne SSL-Verschlüsselung:

- Für die Anmeldung an den Servern benötigen Sie als Benutzernamen Ihre VR-Web E-Mail-Adresse (ohne „@vr-web.de“)
- Ihr VR-Web Passwort
- Vr-Web Servertyp für den Posteingang: POP3
- VR-Web Posteingangsserver: mail.vr-web.de
- Der Posteingangsserver Port: 110
- Vr-Web Servertyp für den Postausgang: SMTP
- VR-Web Postausgangssserver: mail.vr-web.de
- Der Postausgangssserver Port: 25

Mit SSL-Verschlüsselung:

- Für die Anmeldung an den Servern benötigen Sie als Benutzernamen Ihre VR-Web E-Mail-Adresse (ohne „@vr-web.de“)
- Ihr VR-Web Passwort
- Vr-Web Servertyp für den Posteingang: POP3
- VR-Web Posteingangsserver: mail.vr-web.de
- Der Posteingangsserver Port: 995 (SSL/TLS)
- Vr-Web Servertyp für den Postausgang: SMTP
- VR-Web Postausgangssserver: mail.vr-web.de
- Der Postausgangssserver Port: 465 (SSL/TLS)

Weitere offene Ports

```
Nmap scan report for mail.vr-web.de (195.200.35.195)
Host is up (0.028s latency).
rDNS record for 195.200.35.195: mx2.vr-web.de
Not shown: 992 filtered ports
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    closed ftp
25/tcp    open  smtp
80/tcp    open  http
110/tcp   open  pop3
```

143/tcp	open	imap
443/tcp	open	https
993/tcp	open	imaps
995/tcp	open	pop3s

From:

<https://wiki.da-checka.de/> - **PSwiki**

Permanent link:

https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/tipps_und_tricks/vr-web

Last update: **2020/08/03 10:22**

